

TJA470

Procédure de mise à jour.

Sommaire

Procédure de mise à jour.....	1
-------------------------------	---

Procédure de mise à jour

Remarque :

Avant toute première utilisation, il est impératif d'effectuer une mise à jour de la version logicielle du serveur de configuration.

La mise à jour s'effectue de 2 manières :

- **Automatique (A privilégier)**

TJA670 éteint, connectez l'outil de configuration sur une box internet. La connexion au réseau et au serveur distant pour la mise à jour s'effectue automatiquement. (Réglage par défaut). Reportez-vous au chapitre correspondant de la notice pour modifier cette option si nécessaire.

- Alimenter le TJA670 puis attendre que le voyant « OK » soit fixe
- Le téléchargement de la mise à jour est signalé par le clignotement du voyant « OK »
- L'installation est ensuite signalée par un clignotement rapide du voyant « OK »
- Le voyant « OK » fixe signale la fin de la mise à jour
- Le serveur redémarre pour finaliser la procédure


- **Manuellement**

Le fichier de mise à jour est disponible sur le site internet



<https://help.hager.fr/produit/domovea2/>

Il se présente sous la forme d'un fichier *.exe généralement nommé DOMOVEA_BASIC_SERVER_SOFTWARE_N° de version.exe

Pour mettre à jour la version logicielle du serveur de configuration:



- Prendre une clé USB vierge
- Après le téléchargement du fichier sur votre PC, double cliquer dessus puis «Exécuter »
- Choisissez ensuite extraire la mise à jour vers la clé USB (E:\ dans l'exemple ci-dessous)



- Insérer la clé USB dans le port USB du serveur de configuration

- le voyant « OK » clignote en vert
- le voyant « OK » passe en orange fixe
- le voyant « OK » passe en rouge fixe
- le serveur redémarre
- attendre que les voyants redeviennent vert fixe
- Retirer la clé USB.

Le serveur est à jour avec la nouvelle version logicielle.



Cette procédure **est valable quel que soit la version de l'outil.**

Assistance technique

Si malgré tous les soins que nous apportons à élaborer notre documentation, votre problème n'a pas été résolu, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance technique :



Par mail : assistance.tebis@hager.fr



Par téléphone : [09 69 390 715](tel:0969390715)